

Table of Contents

- 1. 인덱스 오류 1
 - 증상 1
 - 원인 1
 - 해결법 1
- 2. **Daemon** 관련 오류 1
 - 증상 1
 - 원인 1
 - 해결법 2

-30 에러 발생

× 이더캐트 SW 마스터 사용중 -30 에러 발생하는 경우에 대한 안내페이지입니다.

1. 인덱스 오류

증상

- 함수 사용중 -30 에러가 발생

원인

- 네트워크 ID 혹은 채널 인덱스를 잘못 입력함.

해결법

- 슬레이브 스펙에 맞는 인덱스를 함수 인자로 사용했는지 확인
-

2. Daemon 관련 오류

증상

- 함수 사용중 -30 에러가 발생

원인

- 실행시킨 데몬과 어플리케이션이 호환되지 않음.

해결법

- [이 페이지](#) 참고 후 올바른 데몬 실행

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethercat_sw:02_errorcode_-30&rev=1631085233

Last update: **2024/07/08 18:22**